ArcGIS Pro - printvejledning

Oprindelig kilde	WorkZone - 1442- 0477
Forfatter	Skærmkort
Oprettet	Apr 16, 2020
Version	1.0
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	Se sidehistorie

- Vejledning til print af Skærmkort WMS i ArcGIS Pro
- Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres
 Oprot lavout til print
- Opret layout til print
- Indsæt kort i layout
 Drist of least fra print
- Print af kort fra printerPrint af kort fra plotter

Vejledning til print af Skærmkort WMS i ArcGIS Pro

Til toppen

- Opret forbindelse til Skærmkort WMS
- I et nyt ArcGIS Pro-projekt: Vælg Insert Connections Ne w WMS Server



- Indtast URL til ønsket Skærmkort og ændre til dit tjenestebrugernavn og kode der er anvist i rødt
- Klik OK

Add WMS Ser	ver Connection X
Server URL:	'deler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/wms?username=XXXX&password=YYYY
Examples:	http://gisserver.example.com/arcgis/services/mymap/MapServer/WMSServer? http://gisserver.example.com/servlet/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=Name&&
Version:	Default version •
Custom red	juest parameters
Authentication	n (Optional)
User Name:	
Password:	
	Save Username / Password to Windows Credential Manager
	○ Save Username / Password to connection file
	OK Cancel

- Skærmkortene findes nu under Servers i Catalog
- Vælg skærmkort der ikke indeholder print
- Tilføj skærmkort ved at trække det ind i kortvinduet eller højreklik på skærmkortet og vælg Add to New eller ... Current Map.

Catalog	- ↓ ×
Project Portal Favorites History	≡
🕞 🟠 Search	- م
▲ 🗐 Servers	A
▲ Land Land Land Land Land Land Land Land	- 1
 ▲	
▲ 📚 DTK/Skærmkort	
🖂 dtk_skaermkort	
☑ dtk_skaermkort_1_print	
dtk_skaermkort_3_print	
dtk_skaermkort_6_print	
dtk_skaermkort_07_print	
dtk_skaermkort_12_print	
dtk_skaermkort_24_print	
dtk_skaermkort_48_print	- 1
🖄 dtk_skaermkort_96_print	
🔼 dtk_skaermkort_193_print	
🖄 dtk_skaermkort_387_print	
🖄 dtk_skaermkort_774_print	
😕 dtk_skaermkort_1548_print	
😕 dtk_skaermkort_3096_print	
😕 dtk_skaermkort_daempet	
dtk_skaermkort_daempet_1_print	
dtk_skaermkort_daempet_3_print	
dtk_skaermkort_daempet_6_print	

Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres

- Højreklik på Map i Contents og vælg Properties Coordina te System
- I søgefeltet søg efter "ETRS 1989 UTM Zone 32N"
- Naviger mapperne: Projected Coordinate Systems UTM Europe
- Vælg "ETRS 1989 UTM Zone 32N"

Til toppen

- Evt. *Højreklik Add to favorites* (Denne projektion bruges for danske kortprodukter)
- Afslut med OK

General	Select the Coordinate System to view the available options.		
Extent	Current XY Details Current Z		
Clip Layers Metadata	ETRS 1989 UTM Zone 32N <none></none>		
Coordinate Systems			
Transformation	XX Coordinate Systems Available ETRS 1989 UTM Zone 32N × -		
Illumination			
Labels	 Projected coordinate system 		
Color Management	National Grids		
	▲ Europe		
	ETRS 1989 UTM Zone 32N		
	Enable wrapping around the date line		

- Lav nu ønsket kortudsnit og indstil ønsket skala
- Når ønsket kort er udarbejdet, indlæs nu passende printlag fra WMS menuen ved at trække det ind i kortvindue
- All projektionen er andret slal hotet as skidan ut
- Se tabel for hvilken skala printlagene repræsentere. Skalaen kan afvige lidt fra det anviste, men for et godt resultat brug en skala tættest muligt på de anviste
- Sluk tidligere indlæste Skærmkort

Skala	WMS print lag
1:750	dkt_skaermkort_07_print
1:1.500	dkt_skaermkort_1_print
1:3.500	dkt_skaermkort_3_print
1:6.500	dkt_skaermkort_6_print
1:12.500	dkt_skaermkort_12_print
1:24.500	dkt_skaermkort_24_print
1:48.500	dkt_skaermkort_48_print
1:96.500	dkt_skaermkort_96_print
1:193.500	dkt_skaermkort_193_print
1:387.500	dkt_skaermkort_387_print
1:774.500	dkt_skaermkort_774_print
1:1.548.500	dkt_skaermkort_1548_print
1:3.096.500	dkt_skaermkort_3096_print

Opret layout til print

Til toppen

- Vælg Insert à New Layout.
- Vælg ønsket layout størrelse og orientering eller definer den selv ved at vælge *Custom page size*.



Indsæt kort i layout

Til toppen

• Gå til Insert à Map Frame og vælg dit kort



- Marker med musen hvor dit kortudsnit skal placeres i layoutet
- Husk at indstille skalaen igen i Layout vinduet hvis den er ændret



- Brug knappen *Navigate* til at navigere i layoutet.
- 'Musen' Select kan bruges til at flytte og skalere kortvinduets størrelse og placering på papiret.
- For at ændre udstrækningen til



skærmkortet, vælg først Act ivate og brug knappen Expl ore til at navigere i kortet

Det anbefales ikke at printe direkte fra ArcGIS Pro, men i stedet først at eksportere filen til PDF og printe den fra eksternt pdf program.

- Gå til: Share à Layout
- Klik på Export for at eksportere kortet
- Find mappen hvor PDF filen er gemt og dobbeltklik for at åbne
- Gå til print

🖹 🖻 🗟 🕤 · 🔿 ·				
Project Layout Insert Analysis	View Imagery	Share		
Project Geoprocessing Jobs Data Replace Stores Web Layer	Project Layout T Template File	Task Layout Layou) ut	
Package 🖼 Status Manage	Save As	Print Expor	t	
Gontante -	X 🛃 Map	Layout X	~	15
			^	1
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ \land This PC > Documents	> Print v Ü	Search Print	م ر	
Organize • New folder			• •	
Name	Date modified	Туре	Size	orrel
No iten	ns match your search.			P RTRO
				19
				ALMO DALMO
				1
				1
File name: Print image.pdf			~	4
Save as type: PDF (*.pdf)			~	6
Resolution (DPI):		Fundations		Veste
400		Export Options.		thorn
		Extent		
		Embed Fonts		mater
		Output as Image		5
		Image Quality:	~	5
		Dest	*	14
∧ Hide Folders		Export	Cancel	39
				-
	0-			× 14

Print af kort fra printer

Til toppen



Print af kort fra plotter

Udskriv	×	
Printer: \\SIT-PRIN07.PROD.SITAD.DIX;SDFE-RMV-Safect Egenskaber Udskriv i gråton Spur blevitone	Avanceret Hiselo ① er (sort-fwid) r ①	Kan være nødvendigt at gå til Egenskaber for at
Sider, der skal udskrives Ante Ante Sider Fare indstittinger	Kommentarer & Formularer Dokumenter og opmærkninger Opsummer kommentaler Dokument: 209.9 x 296.7mm 210.02 x 297.01 mm	definere pairstørrelse. Se figur nedenfor
Tigunia ga Ideaternite og ideitationering () Sagretie Reiau Rine Hette Stagretie Cata Startines Bildiskameter Changetaffenert stala 100 % Urag paperkole the FOF-schammia		Print i faktisk størrelse
Rening ☐ Activitä stenderjügende @ Standid ☐ Lägende	x Sde t af 1	—— Feltet må ikke klikkes til
Sideopsætning	Udskriv Annuller	

