

ArcMap - printvejledning


Oprindelig kilde	WorkZone - 1442-0477
Forfatter	Skærmkort
Oprettet	May 01, 2019
Version	1.0
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	<ul style="list-style-type: none">• Se sidehistorie

-
- [Vejledning til print i Arcmap](#)
 - Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres
 - Indstil størrelse på papiret
 - Print af kort fra printer
 - Print af kort fra plotter

Vejledning til print i Arcmap

[Til toppen](#)


- Opret forbindelse til Skærmkort WMS service
- Vælg skærmkort der ikke indeholder print
- Tilføj skærmkort ved at trække det ind i kortvinduet




Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres

[Til toppen](#)

- Gå til *View Data Frame Properties Coordinate System*
- I søgefeltet søg efter "ETRS 1989 UTM Zone 32N"
- Naviger mapperne: *Projected Coordinate Systems UTM Europe*
- Vælg "ETRS 1989 UTM Zone 32N"
- Evt. *Højreklik Add to favorites* (Denne projektion bruges for danske kortprodukter)
- Klik *Anvend*, her vil en Warning poppe op klik *Yes*
- Afslut med *OK*
- Samme Warning vil poppe op igen klik *Yes*



- Når projektionen er ændret skal kortet se sådan ud:




- Lav nu ønsket kortudsnit og indstil ønsket skala
- Når ønsket kort er udarbejdet, indlæs nu passende printlag fra WMS menuen (Se tabel for hvilken skala printlagene repræsenterer)

Skala	WMS print lag
1:750	dkt_skaermkort_07_print


- Skalaen kan afvige lidt fra det anviste, men for et godt resultat brug en skala tættest muligt på de anviste
- Sluk tidligere indlæste Skærmkort

1:1.500	dkt_skaermkort_1_print
1:3.500	dkt_skaermkort_3_print
1:6.500	dkt_skaermkort_6_print
1:12.500	dkt_skaermkort_12_print
1:24.500	dkt_skaermkort_24_print
1:48.500	dkt_skaermkort_48_print
1:96.500	dkt_skaermkort_96_print
1:193.500	dkt_skaermkort_193_print
1:387.500	dkt_skaermkort_387_print
1:774.500	dkt_skaermkort_774_print
1:1.548.500	dkt_skaermkort_1548_print
1:3.096.500	dkt_skaermkort_3096_print

- Gå til Layout View. Knappen findes i bunden af kortvinduet
- Husk at indstille skalaen igen i Layout vinduet



- Brug de to viste knapper 'hånd' og 'mus' til at navigere i kortet.
- 'Hånden' paner i kortet, altså flytter hvad der ses i kortet.
- 'Musen' kan bruges til at flytte og skalere kortvinduet størrelse og placering på papiret.



Indstil størrelse på papiret

- Gå til: *File Page and Print Setup*


OBS

Når papirstørrelsen ændres bliver kortet ikke automatisk tilpasset. Brug 'musen' til at selv at tilpasse kortet så det passer til papiret.

- Evt. højreklik på kortet klik *Distribute Fit to Margins*


Vær opmærksom på at når kortet tilpasses papiret kan skalaen ændre sig.

Tilpas skalaen og brug 'hånden' til at tilpasse kortet til korrekt location.




Det anbefales ikke at printe direkte fra Arcmap, men i stedet først at eksportere filen til PDF og printe den fra eksternt pdf program.

- Gå til: *File Export Map*
- Klik på *Gem* for at eksportere kortet
- Find mappen hvor PDF filen er gemt og dobbeltklik for at åbne
- Gå til *print*



Print af kort fra printer

[Til toppen](#)



Print af kort fra plotter

Til toppen

